



©EURCAW-Pigs

## Wat geven weigeren om te lopen en omkeren aan?



- Varkens die weigeren om te lopen en zich omdraaien tijdens het lossen of in de doorgangen van de wachtruimte, ervaren mogelijk angst en/of pijn en stress door de omgeving.
- Steile, gladde en ongelijke vloeren in doorgangen kunnen ervoor zorgen dat varkens weigeren om door te lopen en/of omdraaien en proberen terug te gaan.
- Kreupele varkens en varkens die niet geschikt zijn voor transport zijn eerder geneigd om niet door te lopen.

## Wettelijke vereisten



Verordening (EG) nr. **1/2005** van de Raad: Eisen in verband met het verplaatsen van varkens vóór het slachten: {Artikel 3.d}: laad- en losvoorzieningen zorgen voor veiligheid van dieren.  
{Bijlage I, Hoofdstuk I, Punt 1.}: geschikt voor transport.  
{Bijlage I, Hoofdstuk II, Punten 1. en 2.}: losfaciliteiten voorkomen angst en letsel.  
{Bijlage I, Hoofdstuk III, Punten 1.3. en 1.4.}: losfaciliteiten voorkomen onrust en opwinding; steilheid van de helling.  
{Bijlage I, Hoofdstuk III, Punt 1.8.e}: omgang met dieren wat geen pijn, angst of lijden veroorzaakt.

Verordening (EG) nr. **1099/2009** van de Raad: Eisen in verband met het verplaatsen van varkens vóór het slachten: {Bijlage II, Punt 2.1.a, b}: varkens moeten vrij kunnen bewegen in elke gewenste richting aan de hand van hun biologische karakteristieken.  
{Bijlage II, Punten 2.2. en 2.5.}: zijdelingse bescherming van hellingen en antislipvloeren.  
{Bijlage III, Punten 1.8. en 1.9.}: niet slaan en schoppen, geen elektrische schokken.



*Opmerking: De genoemde vereisten zijn niet allesomvattend, er zijn mogelijk striktere nationale vereisten. Voor een meer gedetailleerde beschrijven van de specifieke vereisten, zie "[Review on arrival and lairage management at pig slaughterhouses](#)".*

## Inspectie methode (aanbevolen)

- De officiële inspecteur beoordeelt **weigeren en omkeren** tijdens het hanteren en verplaatsen van varkens.
- Als varkens aarzelen om te lopen of omkeren, evalueert de inspecteur de Standard Operating Procedures (SOPs) van de Business Operator met betrekking tot toezicht en beheer van deze indicatoren.
- De inspecteur rapporteert bevindingen aan de slachterij en/of de dierenwelzijnsfunctionaris en in het geval dat de situatie niet voldoet aan de wettelijke eisen worden corrigerende maatregelen genomen om dit te herstellen.

### Omstandigheden tijdens het hanteren en verplaatsen

Varkens moeten tijdens het lossen voorzichtig worden behandeld en in kleine groepen worden verplaatst, achter het leidende varken aan. Laad- en loshellingen moeten een zo laag mogelijke helling hebben, de vloerooppervlakken mogen niet glad zijn en het beheer van geluid, verlichting en luchtstroom moet worden aangepast aan het biologische gedrag van varkens.



Alle varkens worden op groepsniveau beoordeeld. Dezelfde dieren kunnen tegelijkertijd worden gescoord voor zowel 'omkeren' als 'niet verder willen lopen'.

**Omkeren** bij het lossen wordt gedefinieerd als een varken eerst in de richting kijkt waar het heen moet, en zich omkeert met de kop naar de vrachtwagen. Dit is niet van toepassing voor dieren die aan het einde van de loopruimte komen en dan terugkeren.

**Weigeren** om verder te lopen wordt gedefinieerd als een dier dat gedurende minimaal 2 seconden:

- Stopt maar niet verkent
- Het lichaam niet beweegt
- De kop niet beweegt

## Geen risico voor het welzijn: Normale loopbeweging zonder aarzelingen



©EURCAW-Pigs



©EURCAW-Pigs

## Hoog risico voor het welzijn: Weigeren en omkeren

Scan de QR-code om een video te bekijken van varkens die weigeren te lopen en zich omdraaien tijdens het lossen bij het slachthuis. Deze varkens ervaren meestal angst en/of pijn en stress vanwege de omgeving.



©IRTA

Bron voor de beoordelingsmethode: Welfare Quality® protocol



Co-funded by  
the European Union



EU Reference Centre  
for Animal Welfare *Pigs*

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze factsheet kunt u contact opnemen met EURCAW-Pigs via [info.pigs@eurcaw.eu](mailto:info.pigs@eurcaw.eu)