

Watergeven in vaste planten vraagt dit seizoen nog meer aandacht dan in andere jaren. Na de droge zomer van 2018 zijn de watervorraden nog lang niet allemaal aangevuld. In veel gebieden zullen waterschappen eerder een beregeningsverbod uitvaardigen, om de problemen van vorig jaar te voorkomen.



Extra aandacht voor water nodig

Tekst: Henk van den Berg,
teelt- en bedrijfsadviseur
Fotografie: René Faas

De reactie van de planten en de grond op de watergift is dit voorjaar anders. De effecten lijken groter en zelfs forse watergiften of regenbuien zijn vrij snel in de bodem verdwenen. Naast deze klaarblijkelijke dorst van de bodem is ook aandacht nodig voor de kwaliteit van het gietwater.

BEREGENEN

Na het planten beregenen is noodzakelijk om de plant een goede aansluiting te geven met de grond. Hiervoor is vrij veel water nodig. Zeker als het plantmateriaal niet echt vochtig is bij planten. Als plantgoed aan de droge kant is, is het beter het vlak voor het planten te dompelen in schoon water zodat het zich vol-

zuigt. In een kwartier is zo meer te bereiken dan wanneer de planten een week in de grond zitten. Dit zelfde geldt voor het planten in een te droge grond. In zo'n geval zal de aansluiting met de grond moeizaam plaatsvinden, zelfs als na het planten veel water wordt gegeven. Een betere strategie is de grond een paar dagen van tevoren nat te maken en dan in een vochtige grond te planten. Omdat de meeste vaste planten op zandgronden geteeld worden, zal dit voor veel bedrijven goed realiseerbaar zijn.

In het begin van de teelt is vooral de eerste watergift extreem belangrijk. Geef de eerste keer na het planten veel water en wees hierna iets terughoudender. Water blijven geven vermindert de activiteit van de plant die nodig is om goede wortels te maken. De hoeveelheid water die gegeven moet worden, hangt af

van de grondsoort en de plaats in Nederland waar de planten geteeld worden. In Limburg gelden andere criteria dan in de Bollenstreek.

WATERKWALITEIT

Niet iedereen realiseert zich dat gietwater met een EC hoger dan 1 eigenlijk helemaal niet zo goed is. Nog opvallender is dat veel telers zonder te meten ervan uitgaan dat het gietwater dat zij gebruiken goed is. Er wordt te vanzelfsprekend aangenomen dat het water uit de sloot of uit de bron van goede kwaliteit is. Met name oppervlaktewater wisselt soms sterk van kwaliteit. De EC van het water kan makkelijk en goedkoop gemeten worden. Een redelijke EC-meter is op internet al te koop vanaf 30 euro bij bijvoorbeeld aquariumwinkels. Als de EC aan de hoge kant is (boven 1 EC), beregen dan niet op de dag.